



GlobalTech Soluções Integradas – Informática e TI
www.globaltech.com.br • www.solucoesintegradas.info

Telefones: (21) 8741-8453 ou 2270-7546
Seg. a Sex das 10 às 22h. Sáb das 14 às 18h
contato@globaltech.com.br • globaltech@hotmail.com

Ativação e configuração da conta do Gmail no Outlook Express!

Será necessário ativar a conta no Gmail primeiro, para depois configurar no Outlook Express!

Para ativar o POP em sua conta do Gmail:

- 01- Acesse a sua conta do Gmail.
- 02- Clique em Configurações na parte superior da página do Gmail.
- 03- Na caixa laranja (Configurações), clique em Encaminhar e POP/IMPAP.
- 04- No item (1) "Baixar pelo POP", selecione "Ativar o POP para todos os e-mails" ou "Ativar o POP para e-mails que chegarem a partir de agora".
- 05- No item (2) escolha a ação que você gostaria que suas mensagens do Gmail executassem após serem acessadas via POP.
- 06- Clique em Salvar alterações.

Para configurar o cliente Outlook Express para funcionar com o Gmail:

- 01- Depois de ativar a conta POP na sua conta do Gmail, não se esqueça de clicar em Salvar Alterações quando terminar.
- 02- Abra o Outlook ou o Outlook Express.
- 03- Clique no menu Ferramentas e selecione Contas...
- 04- Clique em Adicionar e em E-mail...
- 05- Digite o seu nome no campo Nome para exibição: e clique em Avançar.
- 06- Digite o seu endereço de e-mail completo do Gmail (nomeusuario@gmail.com) no campo Endereço de e-mail e clique em Avançar.
- 07- Digite pop.gmail.com no campo Servidor de entrada de e-mails (POP3, IMAP ou HTTP). Digite smtp.gmail.com no campo Servidor de saída de e-mails (SMTP).
- 08- Clique em Avançar.
- 09- Digite o seu nome de usuário do Gmail (incluindo '@gmail.com') no campo "Nome da conta". Digite a sua senha do Gmail no campo "Senha" e clique em Avançar.
- 10- Clique em Concluir.
- 11- Realce pop.gmail.com em Conta e clique em Propriedades.
- 12- Clique na guia Avançado.
- 13- Preencha as seguintes informações:
 - Selecione a caixa próxima de Este servidor requer uma conexão de segurança (SSL) em E-mails de saída (SMTP).
 - Digite 465 no campo E-mails de saída (SMTP): .
 - Em E-mails de saída (SMTP), selecione a caixa ao lado de Este servidor requer uma conexão de segurança (SSL).
 - Em E-mails de entrada (POP3), selecione a caixa ao lado de Este servidor requer uma conexão de segurança. A porta será alterada para 995.

*A ordem dos campos de servidor de Saída e Entrada varia de acordo com a versão.
Verifique se você está digitando as informações corretas em cada um deles.*

- 14- Clique na guia Servidores e marque a caixa de seleção ao lado de Meu servidor requer autenticação.
- 15- Clique em OK.

Parabéns! Você acabou de configurar o seu cliente para enviar e recuperar mensagens do Gmail.

Para mais dúvidas acesse a Central de Ajuda do Gmail no endereço:
<http://mail.google.com/support>

Você pode acessar esta e outras dúvidas no GlobalTech Web Site / Suporte On-line / Dicas ao Usuário:
<http://www.globaltech.com.br/dicasaousuario>